



S·T·A·R

# STAR LITE

インストールガイド

ステップ  
1 

STAR LITE をダウンロードします。


ステップ  
2 

MT4 プラットフォームを起動します。

ステップ  
3 

MT4のファイルフォルダを開きます。

**Open Data Folder (オープンデータフォルダ)**  
をクリックします。



**MQL4** フォルダを開きます。

Name	Date modified	Type
config	27/2/2020 11:23 PM	File folder
history	28/2/2020 1:42 AM	File folder
logs	19/5/2020 12:50 A...	File folder
<b>MQL4</b>	27/2/2020 11:22 PM	File folder
profiles	19/5/2020 1:18 AM	File folder
templates	27/2/2020 11:22 PM	File folder
tester	28/2/2020 1:42 AM	File folder
origin	27/2/2020 11:22 PM	Text Document

**Indicators (インジケーター)** を開きます。

Name	Date modified	Type
Experts	27/2/2020 11:22 PM	File folder
Files	27/2/2020 11:22 PM	File folder
Images	27/2/2020 11:22 PM	File folder
Include	27/2/2020 11:22 PM	File folder
<b>Indicators</b>	19/5/2020 12:50 A...	File folder
Libraries	27/2/2020 11:22 PM	File folder
Logs	19/5/2020 1:18 AM	File folder
Presets	27/2/2020 11:22 PM	File folder
Projects	27/2/2020 11:22 PM	File folder
Scripts	27/2/2020 11:22 PM	File folder





STAR Lite.ex4 を Indicators にコピーします。


Name	Date modified	Type
iExposure	27/2/2020 11:22 PM	MQL4 Source File
MACD.ex4	27/2/2020 11:22 PM	EX4 File
MACD	27/2/2020 11:22 PM	MQL4 Source File
Momentum.ex4	27/2/2020 11:22 PM	EX4 File
Momentum	27/2/2020 11:22 PM	MQL4 Source File
mqlcache	19/5/2020 12:50 A...	dat 媒体文件
OsMA.ex4	27/2/2020 11:22 PM	EX4 File
OsMA	27/2/2020 11:22 PM	MQL4 Source File
Parabolic.ex4	27/2/2020 11:22 PM	EX4 File
Parabolic	27/2/2020 11:22 PM	MQL4 Source File
RSI.ex4	27/2/2020 11:22 PM	EX4 File
RSI	27/2/2020 11:22 PM	MQL4 Source File
Star Lite.ex4	19/5/2020 12:49 A...	EX4 File
Stochastic.ex4	27/2/2020 11:22 PM	EX4 File
Stochastic	27/2/2020 11:22 PM	MQL4 Source File
ZigZag.ex4	27/2/2020 11:22 PM	EX4 File
ZigZag	27/2/2020 11:22 PM	MQL4 Source File




ステップ  
4 

MT4 ホーム画面で Indicators (インジケーター) と Refresh (リフレッシュ) を探します。

**Indicators** を右クリックします。



**Refresh** をクリックします。




ステップ


5



**Tools (ツール) タブで Options (オプション) をクリックします。**



**Expert Advisors (エキスパートアドバイザー) をクリックし、Allow DLL imports (DLL のインポートを許可する) チェックボックスをオンにします。**



**[OK] をクリックします。**






ステップ  
6 

インジケータリスト  を開き、  
Custom を選び、Star Liteを探します。

**Custom (カスタム)** をクリックします。



Star Lite をクリックします。

Accelerator  
Accumulation  
Alligator  
ATR  
Awesome  
Bands  
Bears  
Bulls  
CCI  
Custom Moving Averages  
SimplePanel  
Heiken Ashi  
Ichimoku  
iExposure  
MACD  
Momentum  
OsMA  
Parabolic  
RSI  
Star Lite  
Stochastic  
ZigZag





## ステップ 7

**Inputs** タブへ配布された**プロダクトキー**を入力します。

Variable	Value
ab Product Key	
ab Period 1	21.21.21.21.21.21
ab Multiplier 1	8.8.8.8.8.8
ab Period 2	21.21.21.21.21.21
ab Multiplier 2	8.8.8.8.8.8
ab % Weightage	0.0.10.10.10.30.40
Alert	true
Mobile Alert	true
m1_Alert	true
m5_Alert	true
m15_Alert	true
m30_Alert	true

## ステップ 8

通常取引の場合は「**m1\_Alert**」と「**m5\_Alert**」を「**false**」に設定し  
必要に応じてFont Size (フォントサイズ)を調整します。

Variable	Value
m1_Alert	false
m5_Alert	false
m15_Alert	true
m30_Alert	true
h1_Alert	true
h4_Alert	true
d1_Alert	true
Font Size	12


Buttons: Load, Save, OK, Cancel, Reset

[OK] をクリックします。



## ステップ 9

すべての使用する指標を新しいチャートの  
のテンプレート**Save Template (保存)**し、  
**データを読み込みます。**



## ステップ 10

**STAR LITEプログラムで取引開始!**





[www.gtr.tech](http://www.gtr.tech)



**GLOBALYTICS**  
TECH RESEARCH



S·T·A·R